

Sticka för nybörjare: *maskor, mått &* förkortningar

Lägg upp maskor, sticka räta och aviga, räkna ut maskantal med provlapp och hitta rätt garn och stickor.



Fyra moment – sen kan du sticka

01

Lägg upp maskor

- Gör en löpknut på stickan och lämna en lång svans.
- Lägg svansen över tummen och nystgarnet över pekfingret.
- För stickan under tumöglan, hämta garnet från pekfingret.
- Släpp tummen och dra åt. Upprepa.

02

Räta maskor

- Håll garnet bakom arbetet.
- Stick in högra stickan framifrån och bakåt i maskan.
- Lägg garnet runt och dra igenom.
- Lyft av den gamla maskan.

03

Aviga maskor

- Håll garnet framför arbetet.
- Stick in högra stickan bakifrån och framåt.
- Lägg garnet runt och dra igenom bakåt.
- Lyft av den gamla maskan.

04

Maska av

- Sticka två maskor.
- Lyft första maskan över den andra.
- Sticka en till och upprepa.
- Klipp garnet och dra igenom sista maskan.

Mönster av bara räta och aviga

Rätstickning: räta alla varv · **Slätstickning:** räta på rätsidan, aviga på avigsidan · **Resår 2/2:** 2 räta, 2 aviga · **Mosstickning:** 1 rät, 1 avig, förskjut varje varv



Provlappen avgör allt

Sticka en lapp på cirka 12 × 12 cm. Räkna maskor och varv på 10 cm i mitten. **Maskor att lägga upp = maskor per 10 cm × önskad bredd i cm ÷ 10.**

Exempel

22 maskor på 10 cm och en halsduk som ska vara 25 cm bred: $22 \times 25 \div 10 =$ **55 maskor**.

Garn och stickor

Garntyp	Stickor	Maskor / 10 cm	Passar till
Tunt (fingering)	2,5–3,5 mm	27–32	Sockor, babykläder
Mellan (sport/DK)	3,5–4,5 mm	21–26	Tröjor, vantar
Tjockt (worsted)	4,5–5,5 mm	16–20	Mössor, halsdukar
Grovt (chunky)	6–10 mm	10–15	Snabba första projekt

Vanliga förkortningar

r rät maska	a avig maska	m maska
v varv	2 rtills 2 rätta tillsammans	ök öka
mi minska	omsl omslag	avm avmaska

Mina provlappar